

TUTORIAL DE WIKI

Cómo usar este sitio Wiki

Puede usar este sitio Wiki para compartir conocimientos, intercambiar ideas, colaborar con su equipo en un diseño, crear un manual de instrucciones, crear una enciclopedia de conocimientos o simplemente escribir información diaria en un formato de fácil acceso y modificación.

Edición de páginas Wiki

Este sitio Wiki proporciona edición del tipo Lo que se ve es lo que se obtiene (en sus siglas inglesas, WYSIWYG). Para editar una página, haga clic en **Editar** en la parte superior de la página. Puede insertar tablas e imágenes con sólo hacer clic en un botón. Cuando haya realizados los cambios deseados, puede hacer clic en **Aceptar** para actualizar la página.

Creación de vínculos a páginas

Puede establecer un vínculo con otra página de este sitio Wiki escribiendo el nombre de la página entre dobles corchetes en el formulario de edición. Por ejemplo, escriba `[[Inicio]]` para crear un vínculo con la página de nombre Inicio y `[[Cómo usar este sitio Wiki]]` para crear un vínculo con esta página.

Para crear un vínculo con una página y que éste muestre texto distinto del nombre de la página, escriba un carácter de barra vertical (|) tras el nombre de la página seguido del texto que desea mostrar. Por ejemplo, escriba `[[Inicio|Página principal]]` para crear un vínculo etiquetado Página principal que remita a la página Inicio.

Para mostrar dobles corchetes de apertura o cierre sin establecer ningún vínculo, escriba una barra diagonal inversa antes de los dobles corchetes. Por ejemplo, `\[[o \]]`.

Creación de páginas

Hay dos formas principales de crear una página en el sitio Wiki:

1. Cree un vínculo Adelante a otra página y a continuación haga clic en él para crear dicha página:

Este es el modo recomendado porque la página creada será más fácil de encontrar si hay otra que remite a ella.

Los vínculos Adelante que remiten a páginas inexistentes aparecen con subrayado de guiones. Comience por agregar el vínculo (siga el proceso **Creación de**



vínculos a páginas que aparecía antes en esta página). Haga clic en el vínculo para ir al formulario Crear página, donde puede empezar a escribir el contenido.

2. Cree una página no vinculada a ninguna otra:
En **Inicio rápido**, haga clic en **Páginas Wiki**. Luego, en el menú **Nuevo**, haga clic en **Nueva página Wiki**. Le llevará al formulario Crear página, en el que puede comenzar a escribir contenido.

Restauración de una página

Si necesita restaurar una versión anterior de una página, haga clic en **Historial** al principio de ésta. Luego puede hacer clic en cualquier fecha para ver la página tal como existía en esa fecha. Cuando encuentre la versión que desea restaurar, haga clic en **Restaurar esta versión** en la barra de herramientas.

Ver vínculos entrantes

Puede ver las páginas que remiten a la página actual haciendo clic en **Vínculos entrantes** al principio de ésta.

Agregar una página a Inicio rápido

Puede agregar páginas importantes al menú de Inicio rápido para que los usuarios las encuentren con facilidad.

Para agregar una página a Inicio rápido, copie primero su dirección URL desde la barra de dirección del explorador. En el menú **Acciones del sitio**, haga clic en **Configuración del sitio** y, a continuación, en **Inicio rápido**. Haga clic en **Nuevo vínculo**, pegue la dirección URL en el formulario y haga clic en **Aceptar**.